



PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE ACCA E DEI SERVIZI NECESSARI PER IL SUO FUNZIONAMENTO TRAMITE RETE

Condizione necessaria: i Personal Computer, su cui occorre installare il Software ACCA, devono essere collegati tra di loro grazie ad una rete informatica.

- 1) Scegliere il personal computer che fungerà da server
(il computer che fungerà da server può essere un qualsiasi computer della rete che resterà acceso mentre viene utilizzato il Software ACCA sulle varie postazioni)
- 2) Collegare la Chiave Hardware USB ad una delle porte USB del computer
(Su Sistemi Operativi Windows XP o Windows Server 2003, occorre **annullare** l'eventuale richiesta di "Installazione guidata nuovo hardware" proposta automaticamente dal Sistema Operativo; Su Sistemi Operativi successivi a Windows XP occorre **ignorare** eventuali messaggi/avvisi proposti dal Sistema Operativo)
- 3) Inserire il DVD/CD di installazione del software nell'apposito lettore e attendere che si apra automaticamente la schermata di installazione del software (Auto Play)
- 4) Selezionare l'opzione che consente di avviare l'installazione (Setup.EXE)



- 5) Alla comparsa di eventuali messaggi proposti dal Sistema Operativo, o dai sistemi di sicurezza attivi, occorre "**consentire**" per continuare con il processo di installazione



6) Visualizzata automaticamente a video la finestra di Setup, avviare l'installazione cliccando su "Installa"



NOTA: Durante il processo di installazione verranno installati automaticamente:

- il **Driver della Chiave Hardware USB**
- il Servizio "**ACCA KEY SERVER**" (*servizio che gestisce le licenze tramite rete*)

ACCA SOFTWARE

ACCA software S.p.A.
Contrada Rosole 13
83043 BAGNOLI IRPINO (AV) tel.082769504

Versione: POWER3(e) - (49.0.6.9573)
Lingua: italiano

PriMus-A-N-I

Installa l'applicazione nel PC

Quando installi l'applicazione accetti le [Condizioni di licenza d'uso](#) del software ACCA.

L'applicazione sarà installata in:
C:\ACCA\PriMus\

Step 2 di 7 - KeyDriver
Installazione in corso file di programma... 100%

v.1.6.2.0

ACCA SOFTWARE

ACCA software S.p.A.
Contrada Rosole 13
83043 BAGNOLI IRPINO (AV) tel.082769504

Versione: POWER3(e) - (49.0.6.9573)
Lingua: italiano

PriMus-A-N-I

Installa l'applicazione nel PC

Quando installi l'applicazione accetti le [Condizioni di licenza d'uso](#) del software ACCA.

L'applicazione sarà installata in:
C:\ACCA\PriMus\


Step 3 di 7 - ACCA Key Server
Installazione in corso file di programma... 100%

v.1.6.2.0


7) Concluso il processo di installazione occorre cliccare su “**Fine**”




8) Al messaggio che appare automaticamente a video, che segnala la NON definizione del Server della Chiave, cliccare su “OK”



9) Nella finestra che appare automaticamente a video occorre indicare il “NOME” (NON indirizzo IP o altro) del computer che fa da server per il Software ACCA (computer al quale è collegata la Chiave Hardware USB)



10) Nel messaggio che appare automaticamente a video occorre confermare il “Nome Server” digitato



Conclusa la procedura su indicata, verrà visualizzato automaticamente a video il Software ACCA.

Al termine dell'installazione, rimuovere il DVD/CD dal lettore ottico e ripetere la stessa procedura su tutti gli altri personal computers sui quali si vuole installare il software.

N.B. L'uso contemporaneo di più licenze software è limitato al numero delle licenze acquistate con la key server (*esempio Key Server da 2 licenze: numero massimo di accessi consentiti in contemporanea pari a 2*)