

## PROCEDURA DI INSTALLAZIONE DEI SERVIZI, E DRIVER, NECESSARI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SOFTWARE ACCA TRAMITE RETE

Condizioni necessarie:

- i Personal Computer, su cui occorre installare il Software ACCA (e i servizi ad esso legati), devono essere collegati tra di loro grazie ad una rete informatica;
- la procedura di seguito proposta dovrà essere eseguita SOLO su di un computer della suddetta rete.

1) Posizionarsi sul personal computer a cui deve essere collegata la Chiave Hardware USB di protezione del software ACCA

(il computer a cui si collega la Chiave Hardware USB può essere un qualsiasi computer della rete che resterà acceso mentre viene utilizzato il Software ACCA sulle varie postazioni)

2) Collegare la Chiave Hardware USB ad una delle porte USB del computer


(Su Sistemi Operativi Windows XP o Windows Server 2003, occorre **annullare** l'eventuale richiesta di "Installazione guidata nuovo hardware" proposta automaticamente dal Sistema Operativo; Su Sistemi Operativi successivi a Windows XP occorre **ignorare** eventuali messaggi/avvisi proposti dal Sistema Operativo)

3) Inserire il CD/DVD di installazione del software nell'apposito lettore e attendere che si apra automaticamente la schermata di installazione del software (Auto Play)


4) Selezionare l'opzione che consente di avviare l'installazione (Setup.EXE)




5) Alla comparsa di eventuali messaggi proposti dal Sistema Operativo, o dai sistemi di sicurezza attivi, occorre "**consentire**" per continuare con il processo di installazione




6) Visualizzata automaticamente a video la finestra di Setup, accedere all'installazione dei servizi selezionando "ACCA Key Server" e di seguito "Avanti"



7) Nella finestra che si visualizza, occorre cliccare su "Installa" per avviare l'installazione




**NOTA 1:** Durante il processo di installazione viene installato automaticamente il **Driver della Chiave Hardware USB**



**NOTA 2:** Durante il processo di installazione del driver della chiave, potrebbe comparire a video il messaggio che chiede conferma circa l'installazione del software; a questo messaggio occorre

clickare su “**Installa**”



8) Concluso il processo di installazione occorre cliccare su “**Fine**”



Conclusa la procedura su indicata sarà possibile, previa la specifica configurazione, eseguire il software ACCA dalle varie postazioni.

---

Al termine dell'installazione, rimuovere il CD/DVD dal lettore.